








Pliki maszyny -> Migawki znajdują się w folderze C:\Users\uczen\VirtualBox VMs






Folder jest czyszczony przy każdym logowaniu i wgrywane są czyste migawki, które znajdują się w C:\programy\wirtualne\do_skopiowania






Można kopiować ręcznie

Aby dodać nową maszynę np. do instalacji czystego systemu



W konfiguratorze ustawiamy wszystko



← Utwórz wirtualną maszynę

Rozmiar pamięci

Wybierz ilość pamięci (RAM) w megabajtach, która zostanie przydzielona dla wirtualnej maszyny.

Zalecany rozmiar pamięci to: **2048 MB**.



Dalej

Anuluj

← Utwórz wirtualną maszynę

Dysk twardy

Jeśli chcesz, to możesz dodać wirtualny dysk twardy do nowej maszyny. Możesz zarówno utworzyć nowy plik twardego dysku jak i wybrać jeden z listy lub z innej lokalizacji, używając ikony folderu.

Jeśli potrzebujesz bardziej złożonej konfiguracji pamięci, to możesz pominąć ten krok i dokonać zmiany ustawień po utworzeniu maszyny.

Zalecana wielkość pliku dysku twardego to: **50,00 GB**.

- ☐ Nie dodawaj wirtualnego dysku twardego
- ☒ Stwórz wirtualny dysk twardy
- ☐ Użyj istniejącego pliku wirtualnego dysku twardego

win10 64x.vdi (Wielo-podłączalny, Inaccessible)



Utwórz

Anuluj

← Stwórz wirtualny dysk twardy

Typ pliku z wirtualnym dyskiem

Wybierz typ pliku, którego chciałbyś użyć z nowym wirtualnym dyskiem twardym. Jeśli nie potrzebujesz użyć go z innym oprogramowaniem wirtualizacyjnym, to możesz pozostawić to ustawienie niezmienione.

- ☒ VDI (VirtualBox Disk Image)
- ☐ VHD (Virtual Hard Disk)
- ☐ VMDK (Virtual Machine Disk)

Tryb eksperta

Dalej

Anuluj

← Stwórz wirtualny dysk twardy

Pamięć na fizycznym dysku twardym

Wybierz czy plik nowego wirtualnego dysku powinien rosnąć wraz z użyciem (dynamicznie przydzielany) czy powinien zostać utworzony z maksymalnym rozmiarem (stały rozmiar).

Dynamicznie przydzielany plik twardego dysku będzie używał jedynie miejsca na twoim fizycznym twardym dysku, jeśli się zapełni (do maksymalnego **stałego rozmiaru**), chociaż nie skurczy się automatycznie, gdy zostanie zwolnione miejsce.

Tworzenie stałego rozmiaru pliku może trwać dłużej na niektórych systemach, ale często jest szybszy w użyciu.

- ☒ Dynamicznie przydzielany
- ☐ Stały rozmiar

Dalej

Anuluj

← Stwórz wirtualny dysk twardy

Lokalizacja pliku i rozmiar

Wpisz nazwę dla pliku nowego wirtualnego dysku twardego w polu poniżej lub kliknij na ikonę folderu, by wybrać inny, aby utworzyć w nim plik.

C:\Users\uczen\VirtualBox VMs\nazwa\nazwa.vdi




Proszę wybrać rozmiar obrazu wirtualnego dysku twardego w megabajtach. Ten rozmiar jest limitem ilości danych, które wirtualna maszyna może pomieścić na twardym dysku.




Utwórz

Anuluj



Wchodzimy w ustawienia i wybieramy płytę iso z folderu C:\programy\iso



Proszę wybrać plik wirtualnego dysku optycznego

← → ▾ ↑ > Ten komputer > Dysk lokalny (C:) > programy > iso

Organizuj ▾

Nowy folder

- Logon
- Muzyka
- wirtualne
- OneDrive
- Ten komputer
 - Dokumenty
 - Muzyka
 - Obiekty 3D
 - Obrazy

Nazwa	Data modyfikacji
Windows 7 Professional with Service Pac...	25.08.2020 10:30
Windows XP Professional with Service Pa...	25.08.2020 10:32
clonezilla-live-2.5.0-25-i686	31.05.2017 09:06
gparted-live-0.18.0-1-i486	24.02.2014 09:36
office2010_trial	02.03.2016 10:36
ubuntu-20.04.1-desktop-amd64	18.08.2020 18:06
Windows10 x64	18.08.2020 13:59

nazwa - Ustawienia

- Ogólne
- System
- Ekran
- Pamięć
- Dźwięk
- Sieć
- Porty szeregowo
- USB

Pamięć

Storage Devices

- Kontroler: SATA
 - nazwa.vdi
 - Windows10 x64.iso

Parametry

Napęd optyczny: Port SATA 1

☐ Live CD/DVD

☐ Hot-pluggable

Informacja

Typ: Obraz

Rozmiar: 3,86 GB

Ścieżka: C:\programy\iso\Windows10 x64.iso

Podłączone do: --